


more



Nn STRAIGHT Σ
エヌエヌ ストレートシグマ

Ni STRAIGHT Acid
エヌアイ ストレートアシッド

PAIMORE STRAIGHT SERIES

テクニカルマニュアル

毛先を「ピンピン」としたストレート感に…

基本使用手順

Acid

ストレート アシッド

Σ
ストレート シグマ




ピンとした毛先に



ツルツルサラサラの髪に修復

1 毛髪診断 (チェックシート)



・前歴パーマの時ダメージが出ていない場合はNOに進んでください

2 プレシャンプー

ナチュラルヘアソープ使用

3 前処理

プロテクト処理してドライイング (1剤を浸透させたくない部分にはナチュラルヘアトリートメントを多めに塗布)

健康毛 パワーコントロール塗布後

普通毛 パイモアミスト

ダメージ毛 APTマイクロ+パイモアミスト

APTマイクロ

1

対

パイモアミスト

1

スーパーダメージ毛 APTマイクロ原液塗布

4 ドライイング

ドライヤーで80%乾燥して下さい

5 1 剤 塗 布

根元1cm残して1剤塗布

健康毛

Σ ストレート
シグマ
又は
Σ ストレート
シグマ
+
スーパーリッチEX30%

普通毛

① Σ + Acid
1 対 1
又は
② ① の配合に
キューティクルエッセンス20%

ダメージ毛

① Σ + Acid
1 対 2
又は
② ① の配合に
キューティクルエッセンス20%

スーパーダメージ毛

Acid ストレート
アシッド
又は
+
キューティクルエッセンス20~50%

6 1 剤 放 置 時 間

キャップ又はラップして下さい

健康毛

20~30分

普通毛

15~20分

ダメージ毛

10~15分

スーパーダメージ毛

5~15分

7 中 間 水 洗

1剤をよく洗い流します

8 中 間 ト リ ー ト メ ン ト

健康毛

ヘアコンク
3プッシュ

普通毛

ヘアコンク
3プッシュ

ダメージ毛

ヘアコンク
3プッシュ

スーパーダメージ毛

バイオアミスト キューテイルエッセンス

1 対 2

+


ヘアコンク3プッシュ

※コンクは、完全ドライしてから塗布して下さい

9 完 全 ド ラ イ

10 アイロン操作

- A 根元多めに軽くテンションを掛け
5回アイロンスルー行って下さい
- B 中間部は少なめに
- C 3ブロックを重ねてアイロンスルー



- ダメージによっては
温度調整して下さい

健康毛

180℃

普通毛

180℃

ダメージ毛

160℃

スーパーダメージ毛

120℃~140℃

11 2 剤 塗 布

アイロン終了後、バイオアミストを髪全体に塗布してから2剤塗布を行って下さい

まんべんなく根元より付けて5分放置

健康毛

2 剤 原 液

普通毛

2 剤 原 液

ダメージ毛

2 剤

APTミクロ

1 対 30%

スーパーダメージ毛

2 剤

APTミクロ

1 対 30%

12 プレーンリンス

2剤をよく洗い流します ナチュラルヘアトリートメント使用

13 仕 上 げ

ヘアコンク使用